

# GUIDE TIL OPSÆTNING AF NETVÆRK I WINDOWS 7

### <u>trin 1</u>

- 1. Åbn først NETVÆRKS- OG DELINGSCENTER, som kan findes i startmenuen og kontrolpanelet.
- 2. Klik på Rediger indstillinger for netværkskort som vist på figur 1



Figur 1



## <u>TRIN 2</u>

- 1. Find frem til det netværkskort, som du har netværkskablet siddende i. Oftest vil det være vist som på figur 2 og være den eneste forbindelse med dette ikon.
- 2. Åbn indstillingerne for netværkskortet ved enten at dobbeltklikke på ikonet eller højreklikke på det og vælge **EGENSKABER**.







## <u>trin 3</u>

- 1. Find TCP/IPv4 (INTERNET PROTOCOL VERSION 4) i listen og markér den.
- 2. Klik på EGENSKABER.

🖞 Egenskaber for Local Area Connection	
Netværk Deling	
Opret forbindelse ved hjælp af:	
NVIDIA nForce Networking Controller	
Konfigurer Denne forbindelse bruger følgende elementer:	
<ul> <li>Klientprogram til Microsoft-netværk</li> <li>QoS-pakkeplanlægning</li> <li>Fil- og printerdeling til Microsoft-netværk</li> <li>Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)</li> <li>Internet Protocol Version 4)</li> </ul>	
Installer Fjem Egenskaber Beskrivelse TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Standard-WAN-protokol, der kan bruges til kommunikation på tværs af flere indbyrdes forbundne netværk.	
OK Annuller	

Figur 3



#### <u>TRIN 4</u>

- 1. Seet markering ud for **HENT AUTOMATISK EN IP-ADRESSE**.
- 2. Sæt markering ud for **HENT AUTOMATISK EN DNS-SERVERADRESSE**. Det er dog en fordel at benytte sig af alternative DNS-tjenester (som OpenDNS), da det kan give internetforbindelsen øget stabilitet. Den alternative DNS-opsætning er vist i figur 4
- 3. Klik på **OK**.

Egenskaber for TCP/IPv4 (Internet Prot	tocol Version 4)	
Generelt Alternativ konfiguration		
Du kan få IP-indstillinger tildelt automatisk, hvis dit netværk understøtter denne facilitet. Ellers skal du kontakte din netværksadministrator for at få de korrekte IP-indstillinger.		
Hent automatisk en IP-adresse		
Brug følgende IP-adresse:		
IP-adresse:		
Undernetmaske:		
Standardgateway:		
Hent automatisk en DNS-serveradresse		
Brug følgende DNS-serveradresse	er:	
Foretrukken DNS-server:	208 . 67 . 220 . 220	
Alternativ DNS-server:	208 . 67 . 222 . 222	
Validate settings upon exit	Avanceret	
	OK Annuller	

Figur 4